

Инструкция по установке Системы управления предприятием «СМАРТ»

1. Дистрибутив с бесплатной версией программного обеспечения «Система управления предприятием «СМАРТ» (далее - СМАРТ) размещен по следующему адресу:

<http://smartbp.ru/download/SMART.exe>


Формат скачиваемого файла EXE.

2. Необходимо запустить установку файла SMART.EXE.

Установка запускается двойным щелчком по левой клавише манипулятора типа «мышь».

В раскрывшемся окне «Установка программы СМАРТ» необходимо:

- выбрать папку для установки («папка назначения»);
- нажать кнопку «Извлечь».



3. Перейти в папку с установленной программой.

OS (C:) > SMART > SMART >

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
ARCHIV	15.09.2022 8:55	Папка с файлами	
MODEL	15.09.2022 8:48	Папка с файлами	
7z	18.11.2010 20:27	Приложение	574 КБ
Bis7	14.09.2022 19:44	Приложение	174 КБ
bis7	15.09.2022 8:45	Параметры конф...	1 КБ
bismfc.dll	14.09.2022 20:04	Расширение при...	81 КБ
bisoper.dll	14.09.2022 20:04	Расширение при...	734 КБ
bisproc.dll	14.09.2022 20:04	Расширение при...	83 КБ
bravo.dll	14.09.2022 20:04	Расширение при...	1 258 КБ
bravo	03.08.2022 11:56	Приложение	30 КБ
bravoctl.dll	14.09.2022 20:04	Расширение при...	1 170 КБ
bravom.dll	14.09.2022 20:04	Расширение при...	44 КБ
bravorc.dll	14.09.2022 19:44	Расширение при...	23 КБ
bravox.dll	14.09.2022 20:04	Расширение при...	208 КБ
classes	12.09.2022 8:32	Архив ZIP - WinR...	3 890 КБ
mfc100.dll	18.03.2010 9:15	Расширение при...	4 241 КБ
msjava.dll	28.02.2003 17:26	Расширение при...	926 КБ
msjdbc10.dll	28.02.2003 17:26	Расширение при...	21 КБ
msvcr100.dll	18.03.2010 9:15	Расширение при...	753 КБ

4. Запустить файл приложения Bis7.

Запуск осуществляется двойным щелчком по левой клавише манипулятора типа «мышь».

Bis7	03.08.2022 12:03	Приложение
------	------------------	------------

5. В появившемся окне «Подключение» ввести пароль и нажать кнопку «Подключение».

Для первоначального запуска логин adm, пароль 123.

Подключение

переподключиться

Пользователь: adm

Пароль: 123

Модель: Model\factory

Подключение Выход

6. Программное обеспечение Система управления предприятием «СМАРТ» установлено.

Приятной работы.

Требования к программно-аппаратному обеспечению.

Для тестирования демонстрационной версии SMART необходимо установить программу на сервер или персональный компьютер (выступающий в роли сервера) с операционной системой семейства Microsoft Windows.

Требования к серверному оборудованию.

- Процессоры CPU от 1 Xeon с тактовой частотой от 2,0 ГГц и выше.
- ОЗУ – от 8 Гб и выше.
- HDD – от 1 Гб и выше (развернутая программа после установки занимает 12 Мб).
- LAN – от 100 Мбит/с и выше.

Требования к персональному компьютеру, выступающему в роли сервера.

- Процессор Intel i5 или i7 с тактовой частотой от 2,8 ГГц и выше.
- ОЗУ – от 8 Гб и выше.
- HDD – от 1 Гб и выше (развернутая серверная программа после установки занимает 12 Мб).
- LAN – от 100 Мбит/с и выше.

Требования к серверному программному обеспечению – операционная система Microsoft Windows Server 2019/2016/2012/2008, но для тестирования можно устанавливать и на операционные системы Microsoft Windows 10/8/7/XP.

Требования к клиентскому оборудованию (при необходимости тестирования сетевого режима работы).

- Процессор – i3 и выше.
- ОЗУ – от 4 Гб и выше.
- HDD – от 100 Мб и выше (развернутая клиентская программа после установки занимает 12 Мб).
- Монитор – диагональ от 21 дюйма, разрешение от 1600*900.

Требования к клиентскому программному обеспечению:

- Операционная система Microsoft Windows 10/8/7/XP.
- Офисный пакет MS Office 2010 и выше.
- Программы для просмотра файлов в форматах PDF, JPEG, PNG, TIFF.

Контакты службы технической поддержки.

В случае возникновения вопросов по процессу развёртывания и настройки экземпляра ПО, а также его функционирования, Вы можете обращаться в нашу службу технической поддержки:

- тел.: +7 (495) 543-32-32;
- e-mail: info@smartbp.ru.